

«АСК - ГОРНАЯ ЛОГИСТИКА»
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ

Содержание

1. Программные требования	3
Рекомендованные системные требования для клиентского ПО	3
2. Установка и настройка сервера приложений	4
2.1. Установка и настройка базы данных	4
2.1.1. Настройка СУБД PostgreSQL	4
2.1.2. Создание базы PostgreSQL	4
2.2. Установка дистрибутива системы	7
2.3. Установка сервера	7
2.4. Установка службы	10
3. Установка и настройка сервера телеметрии	11
3.1. Установим tc и sudo	11
3.2. Установка Java	11
3.3. Установка СУБД PostgreSQL	11
3.4. Настройка СУБД	12
3.4.1. Дистрибутив	12
3.4.2. Настройка сервиса	13
3.4.3. Запуск сервиса	14
3.4.4. Резервное копирование	14
4. Установка и настройка WEB-сервера Nginx	14
4.1. Установка	14
4.2. Настройка	15
5. Запуск и проверка работоспособности Системы	16
5.1. Запуск программного обеспечения	16
5.2. Проверка работоспособности Системы	16

1. Программные требования

Минимальные системные требования для клиентского ПО:

Операционная система под управлением ОС Windows 7 или новее.
Установленный .Net Framework 4.7
Процессор 2-ядерный 1,6 ГГц.
Объем ОЗУ 2 Гб
1 Гб свободного места на жёстком диске (HDD)
Скорость Интернет-соединения — 256 килобит в секунду.

Рекомендованные системные требования для клиентского ПО:

Операционная система под управлением ОС Windows 7 или новее.
Установленный .Net Framework 4.7
Процессор 4-ядерный 2,2 ГГц.
Объем ОЗУ 8 Гб
1 Гб свободного места на жёстком диске (HDD) Скорость
Интернет-соединения — 1 мегабит в секунду.

2. Установка и настройка сервера приложений

Сервер приложений служит для конечной обработки и хранения данных, поступающих с сервера телеметрии и последующей их передачи клиентскому приложению.

Рекомендации по составу аппаратных средств формируются разработчиком системы согласно предполагаемому количеству объектов мониторинга.

Для корректной работы сервера приложений рекомендуется использовать серверную операционную систему семейства Windows (Microsoft Windows Server 2008 R2 или новее).


Сервер приложений использует СУБД PostgreSQL 10.10 или новее.

2.1. Установка и настройка базы данных

2.1.1. Настройка СУБД PostgreSQL

Установка СУБД выполняется со стандартными параметрами.


Создание базы выполняется пользователем postgres.




2.1.2. Создание базы PostgreSQL

Создание базы данных производится путем последовательного исполнения шести sql-запросов в окне pgAdmin III или pgAdmin 4:


«s1-1_CreateTablespaces.sql» - создание табличного пространства.




«s1-2_CreateDatabase.sql» - создание базы данных.




«s2_CreateTables.sql» - создание базы данных.




«s3-1_DefaultSection.sql» - создание базовой секции данных.




«s3-2_DefaultUsers.sql» - добавление дефолтных значений в справочники ролей и пользователей.



«s3-3_DefaultValues.sql» - добавление дефолтных значений в остальные справочники.



В конфигураторе сервера должен быть включен модуль PostgreSQL Data Store.



Сервер после обновлений сам выполняет требуемые изменения в таблицах. Поэтому выполнение данных скриптов необходимо только при первичном развертывании системы.

2.2. Установка дистрибутива системы

Распакуйте дистрибутив с программой в рабочую директорию (рекомендуется корень диска). Убедитесь, что пользователь имеет полный доступ к рабочему каталогу.

2.3. Установка сервера

Запустите файл «NSConfigurator.exe» из рабочей директории программы.


Добавление модулей происходит выбором из выпадающего списка при нажатии кнопки . Сервер приложений может работать с несколькими серверами телеметрии, в этом случае добавляется несколько одинаковых модулей и выполняется их конфигурация.

После настройки всех модулей нажмите кнопку «Сохранить».

- На вкладке «Настройки» укажите SMTP-сервер, порт, логин и пароль почтового ящика, который будет использоваться для системных уведомлений.


Укажите каталог клиентского приложения.

Укажите название навигационного сервера и смещение времени (часовой пояс относительно Гринвича), остальные параметры рекомендуется оставить по умолчанию.




- На вкладке «Serialization Server» укажите TCP-порт по которому клиенты будут подключаться к навигационному серверу.

Определите как клиенты будут авторизоваться на сервере: выбирая свою учетную запись из выпадающего списка (авторизация по логину – False), либо вводя логин в форму авторизации (авторизация по логину – True).




- Модуль «PostgreSQL Data Store» настраивает подключение к базе данных.

Подключение – указывается адрес базы данных, логин, пароль и название базы, максимальное количество подключений.



- Модуль «Terminal Data Source» позволяет сконфигурировать подключение к серверу телеметрии. Укажите адрес сервера, порт, логин и пароль для подключения. Для загрузки данных выберите параметр «True».




- Модуль «Retranslation Module» не имеет параметров для конфигурации. Все настройки производятся в «Мониторе работы сервера» из клиентского приложения администратором.

- В модуле «NavPacket Repeater» указываются порты для работы сервиса ретрансляции.

В протоколе SOAP по умолчанию порт 12700.


В протоколе EGTS по умолчанию порт 12701.



2.4. Установка службы


Для установки службы запустите файл «Install.bat» из рабочего каталога программы.

По завершению установки командная строка Windows выведет сообщение о статусе операции. Результатом успешной операции будет появление службы «Навигационная система АСК» в списке системных служб.



Убедитесь, что служба запущена, порты настроенные на прием данных доступны с внешних ip-адресов.

В свойствах службы на вкладке «Восстановление» укажите поведение при сбое в работе.



3. Установка и настройка сервера телеметрии

Сервер телеметрии служит для первичной обработки и хранения данных, поступающих с абонентских терминалов и последующей передачи их на сервера приложений.

Рекомендации по составу аппаратных средств формируются разработчиком системы согласно предполагаемому количеству объектов мониторинга.

Для корректной работы сервера рекомендуется использовать операционную систему семейства Linux (Debian, Ubuntu актуальных версий).

Сервер телеметрии использует СУБД PostgreSQL 8 или выше и виртуальную машину Java версии 8 или выше.

3.1. Установим mc и sudo.

```
apt install mc
```

```
Apt install sudo
```

3.2. Установка Java.

Пример для Debian Linux:

```
# apt-get install openjdk-7-jdk
```

Убедиться что Java установлена:

```
# java -version
```

3.3. Установка СУБД PostgreSQL.

Пример для Debian Linux:

```
# apt-get install postgresql
```

Убедиться что СУБД установлена:

Заходим от пользователя postgres

su – postgres (если «-» лишний) пробуем su postgres

Откроем командный интерфейс

psql

(# psql -version) –

3.4. Настройка СУБД

В базе данных создаем пользователя, например, «navigation» с паролем «12345»

psql#

```
CREATE USER navigation WITH password '12345';
```

Если база будет храниться на другом жёстком диске с PGSql , необходимо в конфиге ПГ изменить инстанс БД на нужный.

Создаем базу данных «db_navigation»

psql#

```
CREATE DATABASE db_navigation OWNER navigation;
```

Даем пользователю права «superuser»:

psql#

```
ALTER USER navigation SUPERUSER;
```

\q

Из предоставленного дистрибутива восстанавливаем дампы базы данных.

Выполняем скрипт createdb.sql из под пользователя postgres@telemetry , для этого:

- 1) Копируем файл со скриптом на сервер
- 2) Запускаем скрипт из свежескопированного файла

```
#psql db_navigation < *директория файла* createdb.sql
```

Убедитесь, что сервер PostgreSQL доступен с сервера приложений и рабочих мест администраторов системы (порт TCP по умолчанию 5432). Если порт не доступен внесите необходимые настройки в СУБД и firewall.

Для этого нужно отредактировать 2 файла, а именно (выделить файл в тмс и нажать F4):

- 1) /etc/postgresql/postgresql.conf

находим раздел # CONNECTIONS AND AUTHENTICATION

в параметре #listen_addresses убираем знак # и заменяем «localhost» на «*»

должно получиться listen_addresses = '*'

сохраняем клавишей F2

- 2) /etc/postgresql/pg_hba.conf

в самом конце файла находим параметр # IPv4 local connections:

заменяем в ADDRESS 127.0.0.1/32 на 0.0.0.0/0

и в METHOD trust на md5

сохраняем файл, выходим (из окна)

#(/var/lib/postgresql/9.4/main) – либо тут (имеет более низкий приоритет)

После внесения этих изменений, перезапускаем службу

из-под рута выполняем команду:

```
chmod 77 (777)
```

3.4.1. Дистрибутив

Распакуйте дистрибутив с программой в рабочую директорию.

Заходим в сам архив, с правой стороны тмс командера выбираем каталог куда будем разархивировать, выделяем по 1му файлы и жмём F5 (копировать).

Убедитесь, что пользователь имеет полный доступ к рабочему каталогу, файл «ask» - исполняемые.

3.4.2. Настройка сервиса

Откройте для редактирования файл server.conf.
Укажите в нем следующие параметры:

Путь к основному журналу

log= / путь к рабочей директории/log/CtrlServer.log

Как правило /home/ask/CtrlServer/log/CtrlServer.log

Путь к журналу ошибок

err_log=/путь к рабочей директории/log/Errors.log

Как правило /home/ask/CtrlServer/log/Errors.log

Путь к прошивкам

firmwares=/ путь к рабочей директории/firmwares/

Настройка TCP и UDP портов для обработчиков входящей информации

по типам приборов,

ДЕТЕКТ – для приборов, на которые не выделяется индивидуальный порт

receiver1_port=12300

receiver1_type=ДЕТЕКТ

receiver2_port=12301

receiver2_type=NAVIXY

receiver3_port=12302

receiver3_type=APLICOM

receiver4_port=12303

receiver4_type=MIRCOM

Locarus

udpreceiver1_port=12300

udpreceiver1_type=LOCARUS

Autosat

udpreceiver2_port=50000

udpreceiver2_type=AUTOSAT

Порт терминала ServerControl

receiver5_port=12500

receiver5_type=DISP

Настройки базы данных

Код типа СУБД. (PG – PostgreSQL)

ds=PG

ip – адрес сервера СУБД

ds_server=127.0.0.1

порт сервера

ds_port=5432

Название базы данных

ds_db=db_navigation

пользователь СУБД

ds_user=navigation

пароль

ds_pass=12345

Терминал

```
# имя пользователя терминала ServerControl
tm_user=user
# пароль для доступа к терминалу
tm_pass=password
```

Откройте для редактирования файл «ask» (без расширения)
Отредактируйте пути к рабочим директориям в начале файла.

3.4.3. Запуск сервиса

Подложить файл лицензии в рабочий каталог

В случае если файл ask (без расширения, который) не исполняемый (при попытке ввода следующей команды выдаст: bash: ./ask: Отказано в доступе) следует:
Выполнить в директории с сервером следующую команду:

```
chmod +x ask
```

Запустите сервис, выполнив из рабочей директории

```
# ./ask start
```

Система вернет идентификатор процесса.

Убедитесь, что сервис работает, просмотрев лог, или выполнив команду:

```
# ./ask log
```

Для удобства внесите путь к рабочему каталогу в системную переменную PATH и настройте автозапуск сервиса в файл .bashrc (в домашней директории пользователя) добавить следующие строки:
export PATH="\$PATH:/рабочий каталог сервиса"

```
ASK="/home/home/CtrlServer/"
```

```
export PATH="$PATH:$ASK"
```

```
ask start
```

Убедитесь, что сервис запущен, порты, настроенные на прием данных доступны с внешних ip-адресов, порт терминала и порт СУБД доступны с рабочих мест администраторов и с сервера приложений.
Используйте руководство по ServerControl для заведения абонентских терминалов в систему.

3.4.4. Резервное копирование.

Остановите сервис телеметрии командой.

```
# ask stop
```

Для резервирования данных выполните дампы баз данных командой

```
# pg_dump db_navigation > /путь к каталогу/имя_файла.sql
```

Для восстановления данных выполните команду:

```
#psql db_navigation < /путь к каталогу/имя_файла.sql
```

Таким образом, резервное копирование данных происходит средствами СУБД. Развернутую информацию по восстановлению и резервированию данных в своей версии PostgreSQL вы можете получить из справочной документации, например для версии 9.1.

По окончании процедуры резервирования или восстановления запустите сервис командой:

```
# ask start
```

4. Установка и настройка WEB-сервера Nginx

Пример установки и настройки nginx на debian linux.

4.1. Установка

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nginx
```

4.2. Настройка

Добавить nginx в автозапуск:

```
sudo systemctl enable nginx
```

Изменить файл конфигурации /etc/nginx/nginx.conf. Пример:

```
worker_processes auto;
worker_rlimit_nofile 100000;

timer_resolution 100ms;

error_log logs/error.log crit;

pid nginx.pid;

events {
    worker_connections 2048;
    multi_accept on;
}

http {
    upstream fastcgi {
        server 127.0.0.1:9000;
    }
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    access_log off;

    sendfile on;
    tcp_nopush on;
    tcp_nodelay on;

    send_timeout 2s;
    reset_timedout_connection on;

    client_header_timeout 10s;
    client_body_timeout 10s;
    client_max_body_size 1m;

    keepalive_timeout 30s;
    keepalive_requests 100000;
    keepalive_disable msie6;

    open_file_cache max=200000 inactive=20s;
    open_file_cache_valid 30s;
    open_file_cache_min_uses 2;
    open_file_cache_errors on;

    gzip on;
    gzip_comp_level 5;
    gzip_static on;
    gzip_proxied any;
    gzip_disable "msie6";
    gzip_types
    text/plain
    text/css
    text/js
    text/xml
```

```

text/javascript
application/javascript
application/x-javascript
application/json
application/xml
application/xml+rss
application/octet-stream
image/svg+xml;

```

```

server {
listen 80;
server_name 127.0.0.1;
index index.php;
location ~ /\. {
deny all;
}
location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
location ~ \.php$ {
include fastcgi.conf;
fastcgi_pass fastcgi;
fastcgi_index index.php;
}
}
}

```

Перезагрузка сервера Nginx:

```

sudo service nginx reload
sudo service nginx restart

```

5. Запуск и проверка работоспособности Системы


5.1. Запуск программного обеспечения

Для начала работы с Программным обеспечением необходимо произвести следующие операции:

- откройте десктопную версию АСК- Горная логистика;
- дождитесь загрузки окна авторизации;
- введите логин и пароль в соответствующие поля:
 - логин – admin;
 - пароль – admin;
- нажмите кнопку «Войти».

5.2. Проверка работоспособности Системы

После авторизации и входа в Программное обеспечение подключаемся к серверу и выбираем раздел «горный модуль», далее «горная логистика» (Рисунок 1)



(Рисунок 1)

Добавив единицы техники, эксперт также может протестировать некоторые функциональные возможности Системы.

Полное тестирование Программного обеспечения проводится Заказчиком после установки согласно документу «Описание установки Программного обеспечения» и документу «Программа и методика испытаний», входящим в комплект поставки Программного обеспечения.